



1 MATERIAL PREPARAT PER AL DVE



2 SET D'ANESTÈSIA / VIA CENTRAL



3 MATERIAL DE TREPANACIÓ · BROCA D'UN SOL ÚS



4 ANTISÈPSIA · CLORHEXIDINA 2% EN ALCOHOL 70%

MATERIAL NECESSARI

- Set estèril per a la col·locació/cura del DVE.
- Guants, bata, mascareta i talla estèrils.
- Gasas estèrils i sèrum fisiològic.
- Clorhexidina 2% en alcohol 70% no tintada.
- Tegaderm CHG® / apòsit transparent i Steri-Strip®.
- Sistema col·lector del DVE.
- Material de fixació i connexions.

QUÈ PREPARA / LOCALITZA EL TCAE?

- Preparar el material estèril i l'antisèpsia.
- Preparar el sistema col·lector i connexions.
- Comprovar que el material de trepanació necessari està disponible.
- Important: les broques de trepanació disponibles actualment són D'UN SOL ÚS.
- Facilitar el material durant la tècnica segons indicacions de Neurocirurgia.
- Deixar l'entorn preparat i ordenat.

PUNTS CLAU DEL DVE

- CAE = referència anatòmica del DVE.
- Habitualment, el reservori se situa 10 cm per sobre del CAE.
- Després de mobilitzacions o canvis de posició: comprovar l'altura abans de reobrir el drenatge.
- NO fer flush/lavats del DVE.
- Manipular el sistema el mínim imprescindible i amb estricta asèpsia.
- Controlar el dèbit i l'aspecte del LCR.

VIGILÀNCIA

- Absència de drenatge o hipodrenatge: comprovar altura, permeabilitat i acodaments; avisar si hi ha deteriorament neurològic.
- Hiperdrenatge: comprovar estat neurològic, altura i dèbit; ajustar segons indicació mèdica.
- Canvis en l'aspecte del LCR, sagnat, fuga, exsudat, desconnexió o sortida del catèter → avisar i registrar.
- No reintroduir un catèter que hagi sortit; cobrir, valorar i avisar immediatament Neurocirurgia.

PROTOCOL OFICIAL · DRENATGE VENTRICULAR EXTERN (DVE)

Documents HUB de base · DI-HOSP-PRD-218 + COM-CNCR-PCL-850 · Actualització REA: setembre 2026

[OBRIR PROTOCOL DVE →](#)