



1 SET TORÀCIC / MATERIAL DE PROCEDIMENT



2 SET D'ANESTÈSIA / VIA CENTRAL



3 KIT PLEURX + MATERIAL PREPARAT



4 SISTEMA PLEUR-EVAC

MATERIAL NECESSARI

- Bata i guants estèrils.
- Gorra quirúrgica i mascareta.
- 4 talles estèrils adhesives per pacient.
- Gases estèrils.
- Povidona iodada.
- Anestèsic local: mepivacaïna 2% o lidocaïna 2%.
- Set PleurX + kit amb flascó de buit de 1.000 ml.
- Bisturí, sutura, pinça, Kocher i tisores.
- Aspirador de paret i ecògraf.

QUÈ PREPARA / LOCALITZA EL TCAE?

- Preparar la taula auxiliar amb tot el material.
- Tenir preparats el set PleurX i el flascó de buit de 1.000 ml.
- Preparar l'ecògraf.
- Preparar atropina EV si està indicada davant possibilitat de síncope/episodi vasovagal.
- Facilitar el material durant el procediment segons indicacions de l'equip.
- En finalitzar, deixar el material i l'entorn ordenats.

ABANS DE COMENÇAR

- Comprovar identitat, informació i consentiment informat.
- Monitoritzar SatO₂, TA, FC i FR.
- Posicionar en Semi-Fowler contralateral al vessament pleural.
- Netejar la zona d'inserció amb povidona iodada i gases.
- Preparar tot el material abans d'iniciar el procediment.

PUNTS CRÍTIKS

- Controlar constants abans i després del procediment.
- Controlar dolor i quantitat/característiques del débit.
- Mantenir estricta asèpsia.
- En retirar el drenatge: repòs al llit aproximadament 2 h i radiografia de tòrax de control.

PROTOCOL OFICIAL · DRENATGE TORÀCIC TUNELITZAT — PLEURX

HUB · DI-NML-PRD-741 · Versió 3a · Vigent: desembre 2023

OBRIR PROTOCOL PLEURX →